## Nastavení českého formátu data pro operační systém Windows 10

Některé velké společnosti zabývající se výrobou a prodejem počítačů (Sony, Lenovo) kvůli drahým licencím za lokalizaci operačního systému Windows společnosti MicroSoft, vytvořili lokalizace vlastní. Bohužel se jim to nepodařilo úplně korektně a pak se někdy systém Windows 10 samovolně přepne zpět do amerického formátu. To se může projevit například tím, že počítač vyžaduje psát datum v americkém formátu – měsíc / den / rok (10/24/2011), nebo u částek zobrazí místo českých korun (Kč) symbol pro dolary (\$). Postup pro zjednání nápravy je následující:

## Postup

Klikněte na ikonu Windows (standardně v levém dolním rohu) pro otevření nabídky Start a následně klikněte na *Nastavení*.





Zobrazí se Vám výchozí nastavení pro kartu **Datum a čas**. V dolní části karty se nachází odkaz **Další možnosti pro datum, čas a místní nastavení**, na který je potřeba kliknout.



Objeví se vám nabídka pro Nastavení a zde vyberte Čas a jazyk.

Objeví se nabídka ovládacích panelů a zde klikněte na Změnit metody zadávání znaků.



Na levé straně v panelu je potřeba kliknout na Změna formátu data, času nebo čísla.



Přepněte na záložku *Formáty* a vpravo dole klikněte na tlačítko *Další nastavení…*, čímž se objeví karta *Vlastní formát*.

Oblas	st						
Formáty	Místo	Správa -					
Formá	t: Češtir	na (Česká r	epublika)				
Nasta	Nastavit podle jazyka zobrazení Windows (doporučeno)						
12 1	2 5 7						
Form	<u>ve pred</u> nátv dat	a a času —					
Krátk	cý forma	át data:	d.M.rrrr	~			
Dlouhý formát data:			d. MMMM rrrr	~			
Krátk	ý forma	át času:	H:mm	~			
Dlou	Dlouhý formát času: První den týdne:		H:mm:ss	~			
Prvn			pondělí	~			
Dříkla	adv						
Krátk	cý forma	át data:	12.6.2016				
Dlou	hý form	nát data:	12. června 2016				
Krátk	ý forma	át času:	18:14				
Dlou	hý form	nát času:	18:14:17				
			Další nastavení.				
			OK Znušit	Použít			

Na kartě *Vlastní formát* jsou sice nastavené hodnoty typické pro Českou republiku, ale ne vždy to funguje úplně správně. Je nutné nastavení vynulovat kliknutím na tlačítko *Obnovit*.

ísla	Měna	Čas	Datum			
Příl	dad					
Kla	Kladné: 123 456 78		5 789,00	Záporné:	-123 456 789,00	
	Desetinný oddělovač:					~
	Počet d	esetinný	ích míst:	2		$\sim$
	Oddělov	vač skup	oin číslic:			~
	Seskupo	ování čís	lic:	123 456 789		~
	Záporné	é znamé	nko:	-		~
	Formát	záporné	ho čísla:	-1,1 ~		
	Zobrazo	vat úvo	dní nuly:	0,7	~	
Oddělovač seznamu:				;	~	
	Jednotk	ový syst	:ém:	Metrický		~
	Standar	dní čísli	ce:	0123456789		~
	Používa	t nativn	í číslice:	Nikdy	~	
Výcł na tl	nozí nast ačítko C	tavení či )bnovit.	ísel, měny, časi	u a data obnovíte	e kliknutín	Obnovit

V následujícím dialogu je potřeba potvrdit Ano.



Obdobný postup je potřeba provést na ostatních záložkách *Měna*, *Čas* a *Datum*. Na všech uvedených záložkách je potřeba kliknout na tlačítko *Obnovit* a následně potvrdit *Ano*.

Tím by se problém s českými formáty měl pro vždy vyřešit.